



ATI Essentials 3 x 1000ml

Cena

139,00 zł

Opis produktu

Kompletny trzelementowy zestaw makro i mikroelementów, służący do utrzymania odpowiednich parametrów chemicznych wody morskiej.

W prosty sposób zapewnia szybkie przyrosty i piękne wybarwienie u koralowców.

Jak ustalić wielkość dawek?

Rozpoczynamy od ustawiania twardości węglanowej

a) Na samym początku twardość węglanowa akwarium powinny być zmierzona i jeśli to konieczne, podniesiona do 8 KH.

Tylko w takim wypadku rozpoczynamy dozowanie ATI Essentials Elements

b) Określanie zużycia preparatów

Na początku dodajemy po 10ml wszystkich trzech roztworów na każde 100 litrów wody w akwarium, codziennie. Pamiętajmy, aby dodawać elementy osobno i o różnych godzinach, w celu wykluczenia czynników reagujących ze sobą.

Test na twardość węglanową wykonujemy codziennie. Jeśli twardość węglanowa się zwiększa to zmniejszamy ilość każdego roztworu. Jeżeli twardość maleje należy powoli zwiększać ilość dodatku. Mierzmy twardość węglanową codziennie, aż pozostaje stała. Kiedy to nastąpi, oznacza to że udało nam się ustalić stałą dawkę dzienną ATI Essentials Elements.

c) Konieczności dostosowania dawki

Doświadczenie pokazuje, że przejście na ATI Essentials Elements powoduje znaczny wzrost koralowców i co za tym idzie konsumpcja minerałów również wzrasta.

Z tego powodu należy regularnie mierzyć twardość węglanową w ciągu pierwszych kilku miesięcy - najlepiej 3 - 4 razy w tygodniu - dzięki czemu mamy możliwość regulacji dawki w razie potrzeby.

d) Zawartość opakowań z płynami należy rozpuścić w 9 litrach wody RO(co da nam 10l płynu), natomiast proszek rozpuszczamy w 10 litrach wody RO.

Uwagi:

W celu uniknięcia przedawkowania i zapewnienie naturalnych poziomów związków w akwarium, należy zaprzestać dawkowania innych preparatów.

Należy pamiętać, że podczas przejścia z systemu reaktora wapnia do metody ATI Essentials Elements, wartości azotanów w akwarium może wzrosnąć. Jest to spowodowane tym, że reaktor wapnia ma właściwości denitryfikacji. Zalecamy powolne wyłączenie reaktora wapnia i równoczesne zwiększanie do docelowego pułapu dawek ATI Essentials Elements.